

Softwarelösungen rund um die Gebäudereinigung



EDV-Systeme Allmendinger

Woche 40 / 2006


Tipps & Tricks: Wie ändere ich die Druckeinstellungen?

Sehr geehrte SoftClean® Kunden,

heute möchten wir Ihnen wieder mal einige Hinweise geben, um Ihnen die Arbeit mit SoftClean® zu erleichtern. Das Thema in diesem Newsletter dreht sich um die Seiteneinstellungen für den Ausdruck von Berichten. Fast alle Berichte, die aus SoftClean® heraus gedruckt werden, bieten die Möglichkeit einer Vorschau. In dieser steht über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Möglichkeit der Seiteneinrichtung (Seite einrichten...) zur Verfügung. Hier können Sie umfangreiche Änderungen vornehmen. Diese werden jeweils für den aktuellen Bericht gespeichert.



Registerkarte Ränder





Geben Sie hier die Abstände des Druckbereiches zu den Seitenrändern ein. So stellen Sie bei der Verwendung von Firmenpapier sicher, dass Logo, Adresse u.ä. nicht überdruckt werden. In der Vorschau auf der rechten Seite erhalten Sie einen ersten Eindruck, wie sich die Änderungen auswirken. Die Option "Nur Daten drucken" sollte immer deaktiviert bleiben, um das Druckbild nicht zu verfälschen.

Hinweis: Die Summe von linkem und rechtem Rand sollte 35 mm nicht überschreiten, da der Ausdruck sonst möglicherweise nicht mehr auf das Papier passt und überstehende Linien, Felder o.ä. auf einer neuen Seite gedruckt werden.

Registerkarte Seite

Hier werden die Einstellungen zum Papierformat und zum verwendeten Drucker vorgenommen. Wollen Sie weiterhin den Standarddrucker verwenden und beispielsweise nur den zu verwendenden Schacht ändern, wählen Sie diesen gleich hier. Zur Auswahl eines anderen Druckers aktivieren Sie die Option "Spezieller Drucker" und klicken auf die Schaltfläche "Drucker." Wählen Sie hier das gewünschte Modell (dies kann auch ein Fax oder PDF-Generator sein) und bearbeiten bei Bedarf dessen Eigenschaften. Klicken Sie nun auf "OK", um ihn dem Bericht zuzuordnen.





Registerkarte Spalten

Hier sollten keine Änderungen erforderlich sein. Beim Auftreten sehr seltsamer Druckbilder überprüfen Sie hier bitte das Vorhandensein folgender Einstellungen (für A4 Hochformat): Spaltenanzahl 1; Zeilenabstand 0cm; Breite ca. 17cm; Höhe ca. 20 cm; Wie Detailbereich - deaktiviert.

Achtung: Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, drucken Sie bitte erst ein Probeexemplar, um das Ergebnis zu überprüfen sowie einer eventuell sonst auftretenden Windows - Schutzverletzung vorzubeugen. Dazu kann es kommen, wenn nach Änderung der Druckereinstellungen die Vorschau geschlossen wird. Dieses Verhalten tritt unregelmäßig auf und ist durch uns leider nicht zu verhindern, aber zu umgehen. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Nehmen Sie die Änderungen vor.
- Wählen Sie bei noch geöffneter Vorschau den Menüpunkt *Listen - Drucken - Drucken*. Es erfolgt nun ein Ausdruck mit den neuen Einstellungen, ohne dass der Druckvorgang im Programm historisiert oder eine Belegnummer vergeben wird.
- Wählen Sie anschließend im Kontextmenü den Punkt *"Speichern"*.
- Schließen Sie jetzt die Vorschau. Die neuen Einstellungen werden gespeichert und der Fehler tritt nicht auf.

Hinweis: An einigen Stellen in SoftClean® können Sie Etiketten drucken. Dafür sind weitergehende Einstellungen möglich, die Sie über die dann vorhandene Schaltfläche *"Drucker- und Seiteneinstellungen"* erreichen. Dazu erfahren Sie mehr im nächsten Newsletter.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team von EDV-Systeme Allmendinger



Besuchen Sie uns im Internet auf www.softclean.net. Dort erhalten Sie nützliche Informationen rund um SoftClean®.



EDV-Systeme Allmendinger

Kanalstraße 28

23970 Wismar

Telefon: +49 3841 288475

Telefax: +49 3841 288476

E-Mail: info@softclean.net

Internet: www.softclean.net

Der SoftClean® Newsletter ist ein Service für SoftClean® Anwender.